

Upgrade auf Windows 10 Education

Vielen Dank für die Bestellung des Windows 10 Education-Upgrades!

Im Folgenden werden die Installationsoptionen beschrieben. Lesen Sie vor der Aktualisierung bitte den [Windows-Versionsinformationen Status](#), um mehr über Windows-Versionen, Ressourcen, Tools und Neuigkeiten zu bekannten Problemen zu erfahren.

Besuchen Sie die [Software-Download-Site](#) von Microsoft für Windows 10, um Ihre Software herunterzuladen.

Option 1: Windows 10-Update

- Der Update-Assistent kann Ihnen bei der Aktualisierung auf die neueste Version von Windows 10 helfen.
- Benutzer von Windows 10 Home/Professional:
 - Gehen Sie zu Einstellungen » Update und Sicherheit » Aktivierung und klicken Sie auf: Produktschlüssel ändern.
 - Geben Sie den Produktschlüssel von der Seite mit den Bestelldetails ein, um auf Windows 10 Education zu aktualisieren.

Option 2: Erstellen Sie Windows 10-Installationsmedien

- Diese Option wird für Systeme empfohlen, auf denen Windows 8.1 oder 7 ausgeführt wird, oder wenn Sie Windows 10 neu installieren müssen auf einen PC, auf dem Windows 10 bereits erfolgreich aktiviert wurde.
- Zum Erstellen einer bootfähigen Disc ist eine leere USB-/DVD-Disc mit mindestens 8 GB erforderlich. Hinweis: alle Inhalte auf dem USB/DVD wird während der Installation gelöscht.

Option 3: Laden Sie das Windows 10 Disk Image (ISO) herunter

- Diese Option erstellt ein bootfähiges Installationsmedium oder eine virtuelle Maschine (.ISO-Datei), um Windows 10 auf einem anderen PC, auf einem PC mit Windows XP oder Vista oder auf einem Mac-Computer.
- Zum Erstellen einer bootfähigen Disc ist eine leere USB-/DVD-Disc mit mindestens 8 GB erforderlich. Hinweis: alle Inhalte auf dem USB/DVD wird während der Installation gelöscht.