

# Upgrade auf Windows 10 Education

Vielen Dank, dass Sie das Upgrade auf Windows 10 Education bestellt haben! Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise zur Durchführung des Upgrades.

- [Upgrade von Windows 7, 8 oder 8.1](#)
- [Upgrade von Windows XP, Windows Vista oder Mac](#)
- [Upgrade von Windows 10 Home oder Professional](#)

## Benutzer von Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1:

1. Gehen Sie zu der [Microsoft Windows 10 Software-Downloadseite](#).
2. Klicken Sie die **Tool jetzt herunterladen** Schaltfläche.
3. Folgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm um Ihre Software zu erwerben und installieren. Sie werden aufgefordert:
  - Geben Sie Ihren **Produktschlüssel** ein (zu finden auf der Auftragsdetailseite), und
  - zu wählen, ob Sie via USB (empfohlen) oder mit einer ISO Datei (nicht empfohlen) installieren wollen

## Benutzer von Windows XP, Windows Vista und Mac:

1. Rufen Sie die Site [ISO Software download](#) von Microsoft auf.
2. Geben Sie den Produktschlüssel von Ihrer Auftragsdetailseite ein, wenn Sie dazu aufgefordert werde, das Upgrade auf Windows 10 Education zu starten.

**Wichtig:** Wenn Sie das Upgrade auf diese Weise durchführen, werden alle Dateien und Einstellungen von Ihrem Computer gelöscht. Versichern Sie sich, dass Sie alle wichtigen Daten gesichert haben, bevor Sie ein Upgrade Ihres Betriebssystems durchführen.

## Benutzer von Windows 10 Home/Professional:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen » Update und Sicherheit » Aktivierung**, und klicken Sie auf **Produktschlüssel ändern**.
2. Geben Sie den Produktschlüssel von Ihrer Auftragsdetailseite ein, um auf Windows 10 Education zu aktualisieren.